

PROCEDIMIENTO DE SECADO EN SALA DE ORDEÑO



La higiene y la desinfección son la clave. Es importante realizar el proceso con calma, atención y tiempo suficiente.

TODAS LAS VACAS MERECEAN UN SELLADOR

Recomendaciones previas

Revisa con tu técnico el historial de salud de ubre para decidir qué vacas necesitan antibiótico y/o sellador.

Elige un día de la semana para secar las vacas en grupo, preferiblemente al inicio del ordeño.

Antes de empezar, prepara todo el material necesario.

MOMENTO DEL SECADO

Limpieza y desinfección previa



1 Usa guantes desechables limpios y secos.



2 Revisa si los pezones están limpios y secos. De lo contrario, aplica el baño de pezones 30" y seca con papel.



3 Desinfecta la punta del pezón con alcohol siguiendo el orden de desinfección (de lejos a cerca).



4 Aplica las jeringas intramamarias en orden inverso a la desinfección (de cerca a lejos).



5 Sujeta el pezón e introduce la jeringa, mantén una ligera presión mientras se vacía el contenido de la cánula.



6 Desliza la mano que sujeta el pezón y con la otra masajea para que se distribuya el producto.

Sellador interno de pezones



7 Retira el tapón de la jeringa del sellador con una mano, usando preferentemente la inserción parcial*.



8 En orden inverso al de desinfección (de cerca a lejos), pinza la base del pezón con dos dedos e introduce la jeringa.



9 Introduce lentamente el sellador, manteniendo la presión en la base para que se rellene toda la cisterna del pezón.


Desinfección posterior



10 Sumerge los pezones en el desinfectante postordeño cubriendo la superficie del pezón.

DESPUÉS DEL PARTO

Retirada del sellador



11 Pinza la base del pezón y desliza los dedos hacia la punta retirando lentamente el sellador. Puedes tirar los primeros chorros para completar el vaciado.



¡Escanea el código QR para ver el vídeo!

NOTAS

EL SECADO SE PUEDE REALIZAR A 2 NIVELES:



VACA: realizar cada paso en los 4 pezones seguidos.



PEZÓN: realizar el procedimiento completo pezón por pezón.



Marca la vaca, registra la fecha de secado y respeta los tiempos de espera si se seca con antibiótico.

RECOMENDACIONES AL APLICAR EL SELLADOR

* La inserción parcial disminuye el riesgo de entrada de patógenos y daños en el pezón. Solo en vacas nerviosas utiliza la inserción completa.

Evita introducir aire para una aplicación constante y una distribución homogénea.

No masajees el pezón tras la aplicación.

Revisa siempre con tu técnico el cumplimiento del protocolo.

