



Instrucciones para **generar alertas**
en el fichero de vínculos y pasarlas
al lector con un listado de microchips



¿Qué es una ALERTA?

Una ALERTA es una señal acústica y de vibración que emite el lector tras la lectura de un animal al que le hemos asignado una alerta en el listado de vínculos que hemos cargado al lector. Esto permite **localizar animales de una manera cómoda y sencilla** con el lector.



Nº Chip electrónico

Información del Vínculo

ALERTA



Nº Chip electrónico

Información del Vínculo

ALERTA

El texto de la alerta se visualiza en la pantalla del lector

¿Qué es una ALERTA?

Tras la lectura de un animal con ALERTA debemos pulsar en **DESARMAR** o **SALTAR** para continuar la lectura de otros animales.

Si pulsamos en “**DESARMAR**”, **eliminaremos la alerta del lector para ese animal** de forma que, si lo leemos de nuevo, NO saltará la alerta de ese animal.



Si pulsamos en “**SALTAR**”, **conservaremos la alerta del lector para ese animal** de forma que, si lo leemos de nuevo, se mostrará de nuevo la alerta del animal.

ALERTA

Puedes configurar las alertas a tu gusto según el manejo y necesidades de la granja y el usuario del lector. Se pueden crear **hasta 250 alertas**.

The screenshot shows the Senselink 1.7.1.0 software interface. On the left is a sidebar with 'Gestión de Datos' (Data Management) and three options: 'Datos registrados' (Registered Data), 'Lista de Vinculos' (List of Links), and 'Lista de Alertas' (List of Alerts). The main area has a top bar with 'Archivo' (File), 'Descargar' (Download), 'Subir' (Upload), and 'Borrar' (Delete) icons. Below this is a table titled 'Lista de Alertas' with two columns: 'Número de Alerta' (Alert Number) and 'Mensaje' (Message). The table contains six rows of alert data. To the right of the table are two mobile device mockups displaying alert notifications from 'Allflex Livestock Intelligence'. The first mockup shows an alert for 'VACIA ECO ANTERIOR' (Previous ECO Empty) at 13:48. The second mockup shows an alert for 'CERDA ELITE' (Elite Pig) at 13:51. Both mockups have 'Desarmar' (Disarm) and 'Saltar' (Skip) buttons.

Número de Alerta	Mensaje
1	SEPARAR
2	DESVIEJE
3	CERDA ELITE
4	VACIA ECO ANTERIOR
5	VACUNAR
6	NO INSEMINAR

Configuración de alertas - Índice

1. Generación de alertas

1.1 Cómo generar alertas y añadirlas a la lista de alertas.

1.2 Cómo subir las alertas generadas al lector.

1.3 Cómo guardar las alertas creadas.

1.4 Cómo recuperar el listado de alertas creadas.

2. Creación del fichero.CSV

3. Subida de alertas al lector

1. Generación de alertas

1.1 Cómo generar alertas y añadirlas a la lista de alertas

1 Entra en **SenseLink**.




2 Pulsa en “**Lista de Alertas**”.



1.1 Cómo generar alertas y añadirlas a la lista de alertas

1.1 Cómo generar alertas y añadirlas a la lista de alertas


- 5** Escribe el texto de cada una de las alertas que quieras usar en los animales: DESVIEJE (ejemplo)



Cada alerta tiene un n° de alerta asignado. Este número es el que tendremos que añadir en el listado de los vínculos que subiremos al lector. (Ver apartado de carga de vínculos y alertas al lector).

1.1 Cómo generar alertas y añadirlas a la lista de alertas

- 6** Una vez escrito el texto de la alerta pulsa “**OK**”. De esta forma la alerta se queda grabada.



Número de Alerta	Mensaje
1	No Parida
2	Desvieje
3	RCS Elevado
4	Vacia Eco Anterior
5	No Inseminar
6	Dejar Recría
7	Dejar Macho
8	Hija de IA
9	Cánula secado
10	Revisar Ubre




Se pueden crear hasta **250 alertas** diferentes.

Para crear una nueva alerta, hay que repetir los pasos anteriores (pasos 1-6).

1.2 Cómo subir las alertas generadas al lector

Una vez tengas generadas las alertas, hay que subirlas al lector. Esto es muy sencillo:

- 1** Pulsa en **“Subir”**.
De esta forma se cargarán las alertas generadas en el lector para que las tengas disponibles en tus próximas lecturas.




1.3. Cómo guardar las alertas creadas

Además, puedes **guardar las alertas creadas** en un archivo para volverlas a usar en el futuro sin tener que volver a generarlas de nuevo. De esta forma, tanto la alerta como el número asociado a la alerta es el mismo siempre. Para ello:


1 Pulsa en “**Archivo**”.

2 Pulsa en “**Guardar Lista de Alertas en archivo**”.



1.3. Cómo guardar las alertas creadas

Por defecto se guardan en la carpeta: **Allflex>SenseLink>Linklist**.




1.4 Cómo recuperar el listado de alertas creadas

También es posible recuperar el listado de alertas ya creadas, bien para generar más alertas o para **cargar de nuevo las mismas alertas al lector**. Para ello:

- 1** Pulsa en “**Archivo**”.
- 2** Pulsa en “**Cargar Lista de Alertas desde archivo**”.

De esta forma recuperarás todo el listado de alertas que tenías guardado para poder volver a cargarlo al lector o añadir nuevas alertas.



2. Creación del fichero .CSV

2. Creación del fichero .CSV

1 Crea la columna ALERTA

Abre el Excel donde tienes los números o la información de los animales (Vínculos) y los números de microchips. A este excel hay que **añadirle una columna para la alerta donde pondremos el código numérico de la alerta que queremos anotar en los animales que queremos localizar con la alerta.**

A	B	C	D	E	F	G
Datos generales animales					Último movimiento	
Crotal	Nº.	Transp. 1	Alerta	Grupo	Fecha compra	
ES090203397981	7981	984000716958228		1	12/04/2024	
ES080203331251	1251	984000716958229		1	12/04/2024	
ES070203455266	5266	984000716896648		1	12/04/2024	
ES010203399025	9025	984000716969969		1	25/04/2024	
ES010203331630	1630	984000716921211		2	12/04/2024	
ES040203331268	1268	984000716923892		2	12/04/2024	
ES040203331837	1837	984000716921196		2	12/04/2024	
ES020203398374	8374	984000716959073		2	12/04/2024	
ES050203398435	8435	984000716896651		2	18/04/2024	

Añade la columna y el nº de la alerta que corresponda a cada animal según los números de las alertas que hayamos definido en los pasos anteriores.

2. Creación del fichero .CSV

2 Cambia el formato a .CSV

Para poder usar este fichero en SENSELINK debe tener formato .CSV

Para ello tenemos que ir a



Archivo>Guardar como>

guardar el fichero con su nombre y desplegar y elegir la **extension .CSV (delimitado por comas).**



IMPORTANTE: Guardar el fichero en la carpeta

Allflex>SenseLink>Linklist.



3. Subida de alertas al lector

3. Subida de alertas y vínculos al lector

1 Entra en **SenseLink**.




2 Pulsa en “**Lista de Vínculos**”.



3. Subida de alertas y vínculos al lector


3 Pulsa en
“**Lista de Vínculos**”.

4 Pulsa en “**Import from file**”.
A continuación, busca el fichero .CSV que
quieres importar al lector en la ubicación
del lector donde lo tengas guardado.




3. Subida de alertas y vínculos al lector

- 5** Selecciona el listado a importar y pulsa en **“Abrir”**.




3. Subida de alertas y vínculos al lector

- 6** Si los datos del fichero .CSV aparecen todos en una misma columna, hay que separarlos en columnas independientes. Para ello:




- a** Prueba las distintas opciones de como están separados los campos de nuestro **archivo.CSV**. Puede ser por coma (,), punto y coma (;)...



- b** Una vez separados los campos, los verás cada uno en una columna distinta.

3. Subida de alertas y vínculos al lector


7 Una vez abierto el fichero tenemos que indicar qué campo es cada columna.



- a** Pulsa en los números de las columnas con 1 click con el botón izquierdo del ratón.
- b** Se desplegará un menú al pulsar en cada número y le deberemos decir que campo es cada columna.
 - **This is EID:** Selecciona en la columna donde estén los microchips.
 - **This is VID:** Seleccionar donde esté la información del vínculo (información del animal que queremos ver en el lector).
 - **This is de AN:** Seleccionar donde esté la columna de las alertas.


3. Subida de alertas y vínculos al lector

Una vez seleccionados los campos de las columnas reconoce los datos y se habilita abajo en la pantalla la **opción OK, import data**.



3. Subida de alertas y vínculos al lector


- 8** Si el fichero en la 1ª o 2ª fila tiene texto (Datos generales animales | crotal... en el pantallazo), hay que:



- a** Marcar “**File Data row is**”... e indicar el número de columna en el que sale el crotal electrónico.
- b** Pulsar “**Ok Import data**”.

3. Subida de alertas y vínculos al lector

- 9 Por último, conecta el lector ya encendido y una vez conectado pulsa en **“SUBIR”** para volcar la información al lector.



Aparecerá este cuadro confirmando que se ha subido correctamente la información al lector.



Para cualquier duda adicional, consulta
con tu distribuidor de Allflex®.

